

Comment se connecter à un lecteur réseau ?

Demandé et répondu par Sebastien le 14-08-2006

Ouvrez le poste de travail. Dans la barre d'outils, cliquez sur Outils puis sur Connecter un lecteur réseau.

| Aperçu | : | | | |
|--------|----------|------------|---------|----|
| Outils | ? | | | |
| Conn | ecter u | n lecteur | réseau | |
| Déco | nnecter | ' un lecte | ur rése | au |
| Sync | hronisei | r | | |
| Optio | ons des | dossiers | | |

Choisissez la lettre de lecteur que vous désirez attribuer à votre lecteur réseau. Cette lettre peut-être choisie à votre convenance à la condition qu'elle n'ait pas déjà été attribuée à un autre lecteur de votre PC. Tapez l'adresse du lecteur réseau auquel vous désirez vous connecter. Si vous ne connaissez pas l'adresse du lecteur, vous pouvez cliquer sur *parcourir* pour le rechercher.

Exemple de lettre de lecteur : w Exemple d'adresse : \\WD-NETCENTER\sauvegardes

Cochez la case *Se reconnecter à l'ouverture de session* pour que le disque dur soit directement accessible dès le démarrage de votre session Windows.

Aperçu :

| Connecter un lecteur | réseau | |
|----------------------|---|--|
| | Windows d'assigner Poste de t Spécifiez l vous conn | vous permet de vous connecter à un dossier réseau partagé et • une lettre à la connexion afin d'accéder à ce dossier depuis le :ravail. a lettre désignant le lecteur et le dossier auxquels vous souhaitez necter : |
| | Lecteur : | W: |
| | Dossier : | \\Wd-netcenter\sauvegardes |
| | | Exemple : \\serveur\partage |
| | | 🗹 Se reconnecter à l'ouverture de session |
| | | Se connecter sous un <u>nom d'utilisateur différent</u> . |
| | | <u>Ouvrir une session de stockage en ligne ou se connecter à un</u> serveur réseau. |
| www.astucesInto | amat.c | < Précédent Terminer Annuler |

Si votre disque dur nécessite une authentification préalable, vous pouvez saisir l'identifiant et le mot de passe en cliquant sur Se connecter en utilisant un nom d'utilisateur différent.

Aperçu :

| Connecter un lecteur réseau | X |
|--|---|
| Se connecter en tant que | sier réseau partagé et |
| Par défaut, vous serez connecté au dossier réseau en tant que SEBASTIEN\Seb. Pour vous connecter en tant qu'un autre utilisateur, entrez un nom d'utilisateur et un mot de passe ci-dessous. | a ce dossier depuis ie auxquels vous souhaitez |
| Nom d'utilisateur : | ~ |
| Mot de passe : | Parcourir |
| OK Annuler | ion |
| Se connecter sous un <u>nom d'utilisateur</u> | différent. |
| Ouvrir une session de stockage en lign serveur réseau. | e ou se connecter à un |
| <pre></pre> | Terminer Annuler |

Cliquez sur *Terminer* pour finir l'installation de votre lecteur réseau. Ce dernier est désormais accessible directement depuis votre poste de travail dans la catégorie *Lecteurs réseau*.

Aperçu :





sauvegardes sur 'WD-NetCenter (Wd-netcenter)' (W:)